

1 DP7Syncro

1.1 Passo a Passo:



Caro Usuário:

Abaixo sugerimos uma sequência de passos para que se possa iniciar a utilização do DP7Syncro.

Segue a tela do DP7Syncro:

Servidor A:	
Servidor	localhost
Caminho	
Diretório de Imagens:	

Servidor B:	
Servidor	localhost
Caminho	
Diretório de Imagens:	

Iniciar!

Nesta tela, é onde será igualada o banco de dados de um computador para outro.

Servidor A (Local de origem do banco de dados.)

1 - No campo **Servidor** vai ser digitado o nome do Computador ou o IP da maquina para onde vai ser copiado o banco de dados.

2 - No campo **Caminho** colocar o caminho de origem do banco de dados, ou seja, onde se encontra o banco de dados.

3 - Em **Diretório de Imagens** o caminho de origem das Imagens.

Servidor B (Local de destino do banco de dados.)

1 - No campo **Servidor** vai ser digitado o nome do Computador ou o IP da maquina para onde vai ser copiado o banco de dados.

2 - No campo **Caminho** colocar o caminho de destino do banco de dados, ou seja, para onde vai ser copiado o banco de dados.

3 - Em **Diretório de Imagens** o caminho de destino das Imagens.

Exemplo:

The screenshot shows the DP7Synchro application window with the following configuration:


Servidor A:		
Servidor	localhost	Caminho c:\Arquivos de programas\dp7\base\d7base.gdb
Diretório de Imagens:	c:\Arquivos de programas\dp7\Imagens	

Servidor B:		
Servidor	192.168.200.201	Caminho /home/interbase/d7base.gdb
Diretório de imagens:	/home/interbase/Imagens	

Below the configuration tables is a button labeled "Iniciar!".

Após preencher os campos para igualar as bases, clicar no botão Iniciar para inicializar a transferência.

Imagem da transferência concluída:



Verifique que após o término o sistema lhe informará que a transferência foi efetuada com sucesso.

Suporte Técnico
LPT4 - Sistema de Informação Ltda.
Fone/fax: (41) 3029-4315
www.lpt4.com.br